

The Nag logo consists of the word "Nag" in a white, sans-serif font, centered within a dark blue square. This square is positioned inside a larger, light blue circle that is partially cut off by the top edge of the page.

Nag

MetaTrader 插件安装指导 & 用户指南

By NAG Markets 2020.04.08 V5



目录

安裝 MetaTrader 插件安裝前序準備	3
1. 正式安裝 MetaTrader 插件	4
2. 用戶指南	8
3. 統計分析	14
4. 風險計算器	15
5. 疑難排解	20



安裝 MetaTrader 插件安裝前序準備

步驟 1


在 NAG MARKETS 官網註冊，並獲得 MT5 的登錄帳號，密碼。

步驟 2

從 NAG Markets 官網下載 PC 版的 MT5 軟體，並安裝。

步驟 3

按照下列步驟登錄您的 MT5 帳戶：




1) 啟動 NAG Markets MT5 平臺

2) 點擊功能表列中的檔，然後點擊“登錄交易帳戶”



3) 輸入您的登錄資訊登錄後檢查頁面右下角是否已成功連接。



1. 正式安裝 MetaTrader 插件


步驟 1

請關閉之前的 MT5 程式。然後下載並打開外掛程式的安裝包，按兩下應用程式開始安裝。第一個視窗會要求您選擇語言。



步驟 2

歡迎和免責聲明的視窗顯示之後，安裝程式將通知您，它將嘗試**確定插件應安裝在哪一個資料夾**。如果清單內有正確的 NAG Markets MetaTrader 5 終端，勾選✓後點擊下方的下一步。



假如列表內沒有您的 NAG Markets MetaTrader 5，請點擊“添加另外的”按鈕找到您之前安裝的資料夾路徑。（默認是 C:\Program Files\NAG Markets MetaTrader 5），您可能當時會自訂裝在 D 盤下，那路徑即為 D:\Program Files\NAG Markets MetaTrader 5


步驟 3

點擊下一步後進入安裝配置。這個過程可能需要幾分鐘，請耐心等待完成。



步驟 4

請再次打開您的 MT 5, 點擊功能表列上的 “工具” ——> 選擇 “設定”




選擇 “設定” 後會彈出上方提示框。

1. 點選 “EA 交易” 後在 “允許 WebRequest 用於所列的 URL” 前勾選。
2. 按兩下框內 “+新增的 URL 例如 [http:// www.mq5.com](http://www.mq5.com)” 輸入
<https://mt5.autochartist.com>
3. 完成上述步驟後，點擊確認。




成功完成上述所有步驟後,查看您的 MT5 視窗右下方,如在“EA 交易”下“Advisor”列表中有展示“Autochartist”則表明您已成功安裝外掛程式。



2. 用戶指南

當插件程式已經安裝，您可以（重新）啟動您的 MT5 終端，它應會在導航窗口中 Autochartist 的樹節點下列出。

將 Autochartist 拖曳到任何圖表視窗





當 Autochartist 被拖曳到圖表上，將嘗試連接 Autochartist 服務以提取資料。連接成功後，您的圖表應會如下圖所示。







Autochartist 的主視窗在圖表底部左方。主視窗有數項功能。



第一項功能是下拉清單，讓您選擇**最小概率值**。此功能將對 Autochartist 的圖表形態進行過濾，僅展示那些其全概率是您所選擇的值的形態。舉例來說，若您選擇了 65%，那麼所提取的形態全都擁有 65%或以上的全概率。



第二項的功能是**設置按鈕**。可切換 Autochartist 的帳戶。



您也可以點擊**表現統計**按鈕，一個內含 URL 的快顯視窗將會顯示，，您把這個網址複製到瀏覽器後，將看到您的經紀人 / MetaTrader 的所有表現統計報告。



視窗的第三項功能是**"篩檢程式"**按鈕。點擊後即有一個新的視窗打開。

您可以在這個視窗選擇想觀看哪些種類的形態。




當選擇好所有想要看的表現形態、時段後，點擊**"保存"**按鈕，圖表將按照您的自訂選擇展示。



在"顯示所有符號"前打勾後，將顯示所有相關符號或金融工具。

如果沒有在這個方格內打勾，Autochartist 將嘗試只為圖表的符號提取所有時期的所有形態。



圖表上還有 Autochartist **波動指標**。



這個指標於這個特定時候為這種特定金融工具，顯示一段 6 個月時期的波動情況的統計分析。這個波動指標將根據過去 6 個月的統計分析，顯示於接下來的 15 分鐘、30 分鐘、1 小時、4 小時和 1 天的平均最大價格變動。



Autochartist 的最後一個視窗是詳情。這個視窗展示形態詳情（突破力、品質等）。如果那種形態有 60% 或以上的最小概率，概率的具體細節也會在這裡顯示。

Autochartist 的所有視窗都可以拖曳到一個不同的位置，或者最小化。除了"形態詳情"之外，所有視窗都可關閉。當主視窗的關閉按鈕被點擊，Autochartist 將自行脫離圖表視窗。

3. 統計分析



大型波動

識別出可能導致目前趨勢延續非常龐大市場波動的情況。




連續的 K 線

識別出對您的交易工具而言並非典型的市場波動並且作出反應

4. 風險計算器

將風險計算器拖至任何圖表視窗：



成功啟動後，風險計算器將顯示如下：



風險計算器控制台具有多項功能：



1. 勾選核取方塊，啟用預期交易範圍。範圍基於過去 6 個月觀察到的一周當天和一天當時的價格波動。
2. 移動圖表上的進入級別線條或輸入具體級別，設定您希望的進入級別。
3. 移動圖表上的止損級別線條或輸入具體級別，設定您希望的止損級別。
4. 這個數字代表您的進入價格與止損之間的點差數。
5. 您願意對此交易冒險投入多少資金。
6. 這是您需要採取的頭寸規模，以便在您希望的止損級別冒險投入所確定的金額。
7. 訪問 autochartist.com/riskcalculator 獲取教程，幫助使用此指示器。



以當前市場價格進行交易時設定正確的交易規模

1. 決定您想將止損設於何處，並將**桔色線條**移至該級別。
2. 如果桔色線條低於當前價格，那麼，指示器假定，您在計畫做多頭。如果桔色線條高於當前價格，那麼，指示器假定，您在計畫做空頭。
3. 決定您想對此交易冒險投入多少資金。將現金額或風險設為股權的%，或將風險設為平衡值的%。
4. 點擊"計算"按鈕。

交易量為您在視窗功能表列**訂單**中設置的頭寸規模：






交易待辦訂單時設定正確的交易規模

1. 點擊"入門價位"旁邊的核取方塊。做此操作後，將會出現一個綠色線條。此綠色線條代表您計畫設定待辦訂單的進入級別。
2. 將綠色進入線條移至您希望的交易進入級別。
3. 將桔色止損線條移至您希望的止損級別。
4. 決定您想對此交易冒險投入多少資金。將現金額或風險設為股權的%，或將風險設為平衡值的%。
5. 點擊"計算"按鈕。

交易量為您需要在交易權證視窗設定的頭寸規模：





將 Autochartist 的預期交易範圍用作波動指南



風險分析器也會與 Autochartist 的波動分析資料整合。這就是說，如果您勾選"顯示預期交易範圍"核取方塊，您就會獲取預期交易範圍以及不同級別的頭寸規模。



這可使您不僅能夠考慮止損級別的交易策略，還能考慮到預期價格波動。您將會注意到對各個級別如何確定頭寸規模。在此例中，若要將我的資金冒險投入 1%，以當前市場價進入，以 1.17598 止損，我們則需要設定 0.11 的頭寸規模。

5. 疑難排解

風險計算器



當您的風險分析器無法顯示預期交易區間時，請郵件聯繫：

support@autochartist.com